

Windows 11 2026 Update アンインストール手順

Windows 11 2026 Update（バージョン 26H2）適用後に何らかの問題が生じた場合、あるいはアップデートが不要な場合は、次の手順でアンインストールを行ってください。


※本資料の画像や文言はプレビュー版で取得しています

1. バージョンの確認

PCに「Windows 11 2026 Update」が適用されているかどうか、次の手順でご確認ください。

- ① [スタートメニュー]・[設定]を開きます。

ピン留めに[設定]が表示されない場合、「検索ボックス」から検索してください。



- ② [システム]・[バージョン情報]を開き、バージョンをご確認ください。

Windows 11 2026 Update が適用されている場合、バージョンが「26H2」となります。



確認は以上です。

2. アンインストール手順

【重要】手順の最後で PC が再起動されますので、他の作業を終了させてから行ってください。

また、アンインストールを行う場合は、必ず重要なデータのバックアップを行ってください。


適用後 10 日以上経過するとアンインストールができなくなりますので、ご注意ください。

- ① [スタートメニュー] - [設定] を開きます。

ピン留めに [設定] が表示されない場合、「検索ボックス」から検索してください。




- ② [システム] を開き、「回復」をクリックします。




- ③ 「戻す」をクリックします。「戻す」ボタンがクリックできない場合は、5 ページ目「方法②」に進んでください。




- ④ 「次へ」をクリックします。




- ⑤ 「行わない」をクリックします。




- ⑥ 内容を確認し、「次へ」をクリックします。



- ⑦ 内容を確認し、[次へ] をクリックします。



- ⑧ [以前のビルドに戻す] をクリックします。
注：クリックすると、PC の再起動が行われます。




以上で完了です。

<方法②>

Windows Update で適用された場合は、次の手順でアンインストールを行ってください。

- ① [スタートメニュー]・[Windows ツール]・[コントロールパネル]・[プログラムと機能]・[インストールされた更新プログラムを表示] をクリックします。

ピン留めに [Windows ツール] が表示されない場合、「すべてのアプリ」から検索してください。



- ② 「Feature Enablement for Windows (Ge) 26H2 - KB5121794～」の [アンインストール] をクリックします。



- ③ [アンインストール] をクリックします。



- ④ [今すぐ再起動する] をクリックして、PC の再起動を行います。

※クリックすると自動で再起動されるため、すぐに再起動したくない場合は [後で再起動する] をクリックし手動で再起動を行ってください。



以上で完了です。